

GUÍA DE INICIACIÓN · NIVEL BÁSICO

SPR
cuándo meter todo el stack

Una sola división te dice cuánto arriesgas frente a lo que hay en el bote, qué manos pueden jugarse el stack y por qué conviene pensarlo desde antes del flop.

Cash | Torneos | Lectura de 8 min

toys4poker.com

Tener 100 ciegas no dice mucho por sí solo: no es lo mismo jugarlas en un bote de 5 que en uno de 40. El **SPR** compara tu stack con el bote y responde a la pregunta más cara del poker: **¿me juego todo con esta mano?** Lo explicamos en **cinco ideas**, con tablas propias.

BLOQUE 1 · QUÉ ES Y QUÉ TE PIDE

1 Qué es el SPR

SPR = stack efectivo ÷ bote

Se mide al empezar el flop. El stack efectivo es el más corto de los jugadores que siguen en la mano.

Cuanto más alto es el SPR, más dinero queda por apostar comparado con lo que ya hay en juego. Cuanto más bajo, más cerca estás de jugarte el stack.

SITUACIÓN TÍPICA	BOTE EN EL FLOP	STACK EFECTIVO	SPR
Cash 100 BB · BTN abre a 2,5 y la BB paga	5,5	97,5	17,7
Cash 100 BB · la BB hace 3-bet a 10 y el BTN paga	20,5	90	4,4
Cash 100 BB · el BTN hace 4-bet a 22 y la BB paga	44,5	78	1,8
Torneo 40 BB · BTN abre a 2,2 y la BB paga	5,9	36,8	6,2
Torneo 25 BB · BTN abre a 2,2 y la BB paga	5,9	21,8	3,7

Cálculos de Toys4Poker. En torneos, con ante de ciega grande de 1 BB, que también entra en el bote.

EN LA MESA

Antes de jugar el flop, haz la división de cabeza, aunque sea redondeando. Saber si estás en SPR 2 o en SPR 15 cambia cómo juegas casi todas tus manos.

2 Más SPR, más equity para meter el stack

Si el rival va all-in en el flop, pagar es arriesgar tu stack para ganar el bote más su stack. Cuanto más grande es el stack comparado con el bote, más equity necesitas.

SPR	EJEMPLO CON BOTE DE 10	EQUITY NECESARIA PARA PAGAR
1	Te apuestan 10 y pagas 10 para ganar 30	33%
2	Pagas 20 para ganar 50	40%
3	Pagas 30 para ganar 70	43%
4	Pagas 40 para ganar 90	44%
6	Pagas 60 para ganar 130	46%
10	Pagas 100 para ganar 210	48%
16	Pagas 160 para ganar 330	48,5%

EL DOBLE PROBLEMA

Con SPR alto no solo necesitas más equity: además, el rival que mete 160 en un bote de 10 lo hace con manos muchísimo más fuertes que el que mete 10. Tu equity baja justo cuando más la necesitas.

LO QUE LA TABLA SIMPLIFICA

Supone que todo el dinero entra de golpe en el flop. Con SPR bajo es casi así. Con SPR alto el dinero entra calle a calle, con apuestas y subidas en las que el rival también puede foldear.

EN LA MESA

Con SPR bajo, jugarte el stack con una buena pareja o un buen proyecto es normal. Con SPR alto, pregúntate siempre qué manos del rival meterían tanto dinero.

3 Los proyectos aguantan mejor que las parejas

Cuando el rango del rival se endurece, unas manos pierden equity muy rápido y otras casi no la pierden. Lo hemos calculado en un flop **K♠ 8♥ 4♠**, contra tres rangos de all-in del botón, del más amplio al más fuerte.

TU MANO	RANGO AMPLIO cualquier pareja o proyecto SPR 1–2: necesitas 33–40%	RANGO MEDIO top pair o más y proyectos fuertes SPR 4: necesitas 44%	RANGO FUERTE tríos, K8 y K4 del mismo palo, y AA SPR 16: necesitas 48,5%
KQ **top pair, buen kicker**	69%	54%	12%
98 **pareja media**	37%	19%	8%
A♠5♠ **proyecto de color a nuts**	48%	43%	31%
6♠5♠ **color + gutshot**	45%	44%	39%
44 **trío bajo**	88%	88%	54%

Equities calculadas por Toys4Poker recorriendo todas las combinaciones posibles de turn y river (cálculo exacto). Los tres rangos salen de un rango de apertura del botón de un 45% de las manos: el amplio son todas las que llevan pareja o proyecto en este flop; el medio, top pair o mejor, proyecto de color a nuts y proyectos dobles; el fuerte, los tríos (KK, 88, 44), las dobles parejas que abre el botón (K8 y K4 del mismo palo) y AA. Verde: llega a la equity necesaria. Ámbar: justo. Rojo: no llega.

LO QUE ENSEÑA LA TABLA

El top pair pasa del 69% al 12%: se desploma en cuanto el rival solo tiene manos mejores. El color con gutshot pasa del 45% al 39%: casi no se mueve. Por eso, con SPR alto, los proyectos fuertes son mejores manos para hacer crecer el bote que una pareja sola.

EN LA MESA

Con stacks profundos, no te enamores del top pair. Si tienes que jugarte el stack, prefiere hacerlo con tríos, dobles parejas o proyectos que liguen la mejor mano.

BLOQUE 2 · CÓMO USARLO ANTES Y DESPUÉS DEL FLOP

4 Qué manos se juegan el stack según el SPR

SPR CERCA DE 2

Casi todo lo bueno

Cualquier top pair, muchas segundas parejas y la mayoría de proyectos de color pueden meter el stack. Muchos proyectos ganan también ligando pareja.

SPR CERCA DE 16

Solo lo muy bueno

Hasta el top pair con el mejor kicker queda en el límite. Pagan los proyectos dobles (color + escalera) y las manos muy fuertes.

EN LA MESA

Si una mano te parece clara para meter el stack, mira antes el SPR. La misma mano puede ser all-in obligado con SPR 2 y fold claro con SPR 16.

5 El SPR se decide antes del flop

Lo que haces preflop fija el SPR que tendrás en el flop. Las manos como **AA, KK y AK** suelen ligar una pareja muy buena y poco más, así que les conviene llegar al flop con SPR bajo, donde una pareja puede jugarse el stack sin miedo.

EJEMPLO: AA EN LA CIEGA GRANDE, CASH A 100 BB

Si solo pagas la apertura del botón, llegas al flop con SPR **17,7** y tu pareja de ases sufrirá en botes grandes. Si haces 3-bet a 10 y te paga, el SPR baja a **4,4**: con un bote mayor y menos stack detrás, jugarte todo con AA es mucho más cómodo.

EN LA MESA

Con stacks muy cortos (torneos con 15 BB o menos) el SPR ya es bajo de por sí, y a veces basta con pagar con parejas grandes. Con stacks profundos, haz 3-bet con ellas.

Resumen para llevar a la mesa

1. SPR = stack efectivo ÷ bote, medido en el flop.
2. Más SPR, más equity necesitas y más fuerte es el rival que mete el stack.
3. Los proyectos fuertes aguantan; las parejas solas se hunden con SPR alto.
4. SPR 2: top pair se juega el stack. SPR 16: el top pair está en el límite.
5. Haz 3-bet con AA, KK y AK para llegar al flop con SPR bajo.

PARA PRACTICARLO

GTO Wizard

Compara el mismo flop con stacks de 25, 40 y 100 BB, y mira qué manos meten el stack en cada caso y cuándo se hace 3-bet con AA, KK y AK (ideas 4 y 5).

Flopzilla Pro

Calcula la equity de tu mano contra rangos más amplios o más fuertes, para ver qué manos aguantan y cuáles se hunden (ideas 2 y 3).

EJERCICIO

En un torneo llegas al flop con un bote de 12 y te quedan 30 detrás (igual que al rival). Ligas top pair y el rival va all-in. ¿Cuál es el SPR y cuánta equity necesitas para pagar?
Solución: SPR = 30 ÷ 12 = 2,5. Pagas 30 para ganar 42 (el bote más su all-in), así que necesitas 30 ÷ 72 = 42%. Con SPR tan bajo, el rival va all-in con muchas parejas peores y proyectos: el top pair suele pagar.

¿Te ha quedado alguna duda?

Pregunta en la comunidad: tienes vídeos gratis sobre cada herramienta y gente con la que comentar manos.

Únete al Discord

Contenido redactado por Toys4Poker a partir de las ideas del artículo "Stack-to-Pot Ratio" del blog de GTO Wizard.